



How to use pStor demo tool


1. Register the tool. (You can get the register code from the register tool or ask R&D support)




2. Login pStor




3. Init pStor



4. Login pStor



5. Search video records



6. Playback

操作接口 **Playback**

1 录像查询 2 回放 3 URL Play

时间设置

开始时间: 2016-07-15 00:00:00 0

结束时间: 2016-07-15 23:59:59 0

编码器ID设置

编码器ID: 2000 添加

编码器数目: 1 删除

清空

录像类型:

回放时间间隔: 50 (ms)

不写文件

包大小 (k): 512

回放模式

列表回放

视频回放

窗口数目: 1

回放模式

普通

I帧

倒序回放

2016-07-15 11:25:18 0 回放定位

开启回放 停止

